

Prenos podataka iz jedne organizacije u drugu

Poslednja izmena 15/07/2025 10:50 am CEST

Ako želimo da prenesemo podatke jedne organizacije u XML da bismo ih sačuvali ili da bismo ih preneli u neku drugu organizaciju u okviru Minimax-a ovo je postupak.

Napomena: naša podrška preko zahteva nema mogućnost izvoza jer ne vidi dugme za izvoz.

1. Podatake iz šifarnika jedne organizacije možete izvesti

Idemo kroz **Podešavanje organizacije > Organizacija > odaberete Izvoz podataka organizacije**



*Ovu opciju imaju samo **administratori**.

Na prvom koraku se uređuju konta. Ukoliko vam ne treba- idete napred.

Priprema podataka organizacije za izvoz

Konto	Novi konto
0200 - Poljoprivredno zemljište	0200 - Poljoprivredno zemljište
0220 - Poslovni prostor (građevinski objekti za administraciju i upravu)	0220 - Poslovni prostor (građevinski objekti za administ... x v
0220 - Poslovni prostor (građevinski objekti za administraciju i upravu)	0220 - Poslovni prostor (građevinski objekti za administ... x v
0224 - Ostali građevinski objekti u funkciji	0224 - Ostali građevinski objekti u funkciji
0230 - Tehnička postrojenja	0230 - Postrojenja
0230 - Tehnička postrojenja	0230 - Tehnička postrojenja
0232 - Oprema za proizvodnju	0232 - Aлат и инвентар
0232 - Oprema za proizvodnju	0232 - Опрема за производњу
0235 - Aлат и инвентар са калкулативним отписом	0235 - Алат и инвентар са калкулативним отписом
0240 - Investicione nekretnine - zemljišta	0240 - Investicione nekretnine - земљишта
0240 - Investicione nekretnine - zemljišta	0240 - Investicione nekretnine - земљишта
0241 - Investicione nekretnine - zgrade	0241 - Investicione nekretnine - зграде

Na kraju, čekiramo šta želimo da prenosimo.

Najčešće se prenose stranke, radnici i artikli.

Priprema podataka organizacije za izvoz

[Nazad](#)

[Napravi datoteku](#)

Izaberite, koji podaci da se pripreme za prenos

- Stranke
- Analitike
- Radnici
- Nalozi za kniženje
- Osnovna sredstva
- Artikli
- Cenovnici.
- Skladišta
- Konta (i)

Ako izvozite zalihe iz jedne u drugu organizaciju onda je u organizaciji iz koje izvozite podatke potrebno da poslednji promet bude inventar ili početno stanje da bi se u organizaciju u koju uvozite početno stanje popunilo.

2. Izvoz NALOGA ZA KNJIŽENJE ili POČETNOG

stanja:

Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Masovne obrade > odaberemo Izvoz u XML > na sledećem koraku biramo PS ili određene naloge, i korak po korak dođemo do kraja a program napravi XML datoteku.

Nalozi za knjiženje

Izbor akcije Izbor redova Pregled izabranih redova Obrada i izveštaj

X Zatvori Napred

Izbor akcije

- Potvrđivanje
- Brisanje
- IzvozPromet.w-1
- Izvoz u XML

UVOZ u drugu organizaciju:

Podešavanje organizacije > Uvoz iz XML-a > odaberemo fajl i uvezemo ga

Detaljno na [LINK-U](#).